

Endre fra PPPOE tilkobling til DHCP for D-link Ruter:

Steg 1.

For å gjøre endringer på din ruter må pcen din være tilkoblet ruterens med kabel i en av Lan portene. På denne ruterens merket med 1,2,3,4.



Først må du vite ip-adressen til ruterens din. Den kan du finne ved å bruke pc'en. Finn frem til menyen nederst i venstre hjørne. Trykk START og KJØR , tast CMD i tekstfeltet og trykk OK.

I vinduet som nå åpner seg taster du ipconfig og trykker ENTER knappen(linjeskift). Da kommer det en del tekst opp i vinduet, og under "Ethernet-kort Lokal tilkobling:" finner du en ip-adresse til høyre for "Default gateway". Dette er ruterens ip-adresse.

Eksempel:

```

C:\D:\WINNT\system32\CMD.EXE
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.

D:\>ipconfig

Windows 2000 IP Configuration


Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address . . . . . : 192.168.0.174
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.0.1

D:\>_
  
```

Steg 2.

Start Internet Explorer på din pc og skriv inn ip adressen til ruterens i adressefeltet.
For D-link er dette 192.168.0.1



Steg 3.

Hvis du har skrevet inn riktig ip adresse i steg 2, så vil innloggingsvinduet komme fram. Standard innlogging er

Brukernavn: Admin

Passord: blankt

Hvis du har tidligere laget eget brukernavn og passord på ruterens skal du bruke dette.

A screenshot of a web-based login interface for a router. The page has an orange header with the word "LOGIN" in white. Below the header, the text "Log in to the router:" is displayed. There are two input fields: "User Name" with a dropdown menu showing "Admin" and "Password" with an empty text box. A "Log In" button is located to the right of the password field.

Steg 4.

Når du har logget deg inn kommer bilde under frem. Se under Internett connection type.

Når du har pppoe tilkobling så vil det stå "PPPoE (Username/Password)" på "My Internet Connection is". Dette må byttes til "dynamic ip(Dhcp)". Som vist under.

D-Link

DIR-635 // SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT

INTERNET WIRELESS SETTINGS NETWORK SETTINGS

WAN

Internet Connection

Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose from: Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP, and BigPond. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider.

Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.

Save Settings Don't Save Settings

INTERNET CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection is: Dynamic IP (DHCP)

DYNAMIC IP (DHCP) INTERNET CONNECTION TYPE :

Use this Internet connection type if your Internet Service Provider (ISP) didn't provide you with IP Address information and/or a username and password.

Host Name:

Use Unicasting: (compatibility for some DHCP Servers)

Primary DNS Server:

Secondary DNS Server:

MTU: (bytes) MTU default = 1500

MAC Address:

Clone Your PC's MAC Address

WIRELESS

Helpful Hints...
When configuring the router to access the Internet, be sure to choose the correct Internet Connection Type from the drop down menu. If you are unsure of which option to choose, contact your Internet Service Provider (ISP).
If you are having trouble accessing the Internet through the router, double check any settings you have entered on this page and verify them with your ISP if needed.
More...

Steg 5

Etter at du har gjort endringer må du trykke på "save settings"

Da vil ruter reboote og skal da automatisk få ip adresse og pc vil automatisk logge seg på ruter. Det kan ta noen minutter etter en reboot av ruter for pc logger seg på.